ARKUSZ 02 styczeń 2020

4. Skonfiguruj dysk serwera i przeprowadź diagnozę w systemie Linux Serwer:

 - zamontuj dysk twardy z systemem Linux Serwer (oznaczony jako SERWER2) na wolnej przestrzeni dysku załóż partycję o maksymalnym rozmiarze i sformatuj ją z systemem plików ext4 oraz podmontuj ją trwale pod katalog /mnt/dysk2

(Gparted – graficzny program do partycjonowania: sudo apt install gparted)

Patrzymy jakie mamy dyski i partycje

Ls -l /dev/sd* (lub c<mark>fdisk</mark>)

Wybieramy dysk do partycjonowania

<mark>sudo gdisk /dev/sda</mark> (lub <mark>sudo fdisk /dev/sda</mark>(GPT))

Zapisujemy zmiany \mathbbm{w} i potwierdzamy $\ \mathbbm{y}$

Wybieramy system plików dla partycji (formatowanie)

sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

Montujemy (podpinamy) tymczasowo pod katalog. Tworzymy katalog /mnt/dysk2

<mark>sudo mkdir /mnt/dysk2</mark>

Teraz montujemy: jako pierwszy argument wskazujemy plik partycji, jako drugi ścieżkę do katalogu do którego chcemy podmontować

sudo mount /dev/sda1 /mnt/dysk2

Następnie sprawdzamy czy został prawidłowo zamontowany

<mark>df -h</mark>

(df – polecenie wyświetlające systemy plików i wolne miejsce na nich)

Odmontowanie: sudo umount /mnt/dysk2

Montowanie partycji poprzez mount działa do ponownego uruchomienia.

Montujemy (podpinamy) na trwale pod katalog modyfikując plik fstab w katalogu /etc.

Fstab to plik konfiguracyjny zawierający informacje na temat znajdujących się w systemie dysków twardych i ich partycji oraz sposobu, w jaki mają być montowane.

<mark>sudo nano /etc/fstab</mark>

dopisujemy do tego pliku linijkę z UUID dotyczącą nowego dysku (oraz type: ext4, options: nofail, dump: 0, pass: 0).

UUID dysku sdal spisujemy wykorzystują polecenie cfdisk lub wysyłamy do pliku fstab wynik polecenia blkid - sprawdzanie numeru UUID partycji (urządzenia).

<mark>sudo blkid >> /etc/fstab</mark>

 wykorzystując zainstalowany na serwerze program smartctl odczytaj z dysku parametry systemu S.M.A.R.T. o numerach: 01, 05, 10, 197, 198, 199. W przypadku braku w/w parametrów dopuszcza się zapis N/A

sudo apt install smartmontools

Po instalacji sprawdzamy czy wsparcie SMART jest dostępne dla dysku

sudo smartctl –i /dev/sda

<mark>sudo smartctl –a /dev/sda</mark>

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Linux i stacji roboczej w systemie Windows UWAGA: drukarka ma ustawiony adres 192.168.0.200

- na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

- adres IP: 10.10.10.2/24

- na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

- adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

- na serwerze ustaw bramę domyślną na 10.10.10.1

- na serwerze ustaw serwer DNS na 10.10.10.1

Sprawdźmy jakie mamy interfejsy sieciowe

ifonfig —a **lub** ip a

Aby skonfigurować powyższe adresy musimy edytować plik konfiguracyjny sieci w katalogu /etc/netplan

sudo nano /etc/netplan/00-insta~ig.yaml

do edycji możemy posłużyć się menedżerem plików mc

w pliku tym dodajemy wpisy dotyczące konfiguracji kart sieciowych

GNU nano 2.9.3	<pre>/etc/netplan/00-installer-config.yaml</pre>	
# This is the network	config written by 'subiquity'	
ethernets:		
addresses:		
- 10.10.10.2/24 gateway4: 10.10.	10.1	
nameservers: addresses: [10	.10.10.1]	
enp0s8: addresses:		
- 192.168.0.3/24 version: 2		

zastosujemy nową konfigurację

<mark>sudo netplan apply</mark>

 - na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z drukarką (adres IP 192.168.0.200), ruterem oraz stacją roboczą.

ping 192.168.0.200 -c 5 ping 10.10.10.1 -c 5 ping 88.88.88.2 -c 5

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux:

UWAGA: Serwer HTTP jest zainstalowany.

Instalacja serwera Apache2

sudo apt install apache2

Sprawdzamy czy serwer Apache2 jest zainstalowany

Apache2 -version

Sprawdzamy czy usługa Apache działa

sudo systemctl status apache2

lub

sudo service apache2 status

Aby dowiedzieć się o adresie swojego serwera wydajemy polecenie:

<mark>hostname -I</mark>

Zatrzymanie/uruchomienie/restart serwera

sudo service apache2 stop sudo service apache2 start sudo service apache2 restart

Jeżeli zaś chodzi o publikowanie stron na lokalnym serwerze, to odpowiednikiem folderu C:\xampp\htdocs jest lokalizacja w Ubuntu: /var/www/html

- utwórz katalog /www

sudo mkdir /www

- ustaw prawa do katalogu /www na 555

<mark>sudo chmod 555 /www</mark>

- z konfiguracji serwera HTTP odczytaj użytkownika i grupę, na prawach których, działa serwer http

Pliki konfiguracyjne serwera znajdują się w katalogu /etc/apache2, natomiast w pliku /etc/apache2/apache2.conf znajdziemy informację, że użytkowników tych i grupy znajdziemy w pliku /etc/apache2/envvars

These need to be set in /etc/apache2/envvars
User \${APACHE_RUN_USER}
Group \${APACHE_RUN_GROUP}

cat /etc/apache2/envvars

```
# /etc/init.d/apache2, /etc/logrotate.d/apache2, etc.
export APACHE_RUN_USER=www-data
export APACHE_RUN_GROUP=www-data
# temporary state file location. This might be changed to /run in Wheezy+1
```

- ustaw właściciela do katalogu /www na użytkownika i grupę, na prawach których, działa serwer http

Sudo chown www-data:www-data /www

Sprawdzamy czy zmiany zostały zastosowane:

cd /

<mark>ls -l</mark>

- w katalogu /www utwórz plik o nazwie index.html z zawartością:

<html> <body> Strona testowa</body> </html>

Sprawdźmy najpierw w ścieżkę bieżącego katalogu pwd, następnie przejdźmy do katalogu www i tam utwórzmy plik

sudo nano index.html

następnie wprowadźmy kod html.

- ustaw prawa 444 do pliku index.html dla użytkownika i grupy, na uprawnieniach których, działa serwer HTTP

sudo chmod 444 index.html

sudo chown www-data:www-data index.html

sprawdzamy

ls -l

- w serwerze HTTP zmień port, na którym działa serwer HTTP na 8080

Sudo nano /etc/apache2/ports.conf



oraz

cd /etc/apache2/sites-enabled

sudo nano 000-default.conf

GNU nano 2.9.3	000-default.conf
<pre><virtualhost *:8080=""> # The ServerNat # the server us # redirection I # specifies what # match this vs # value is not # However, you #ServerName was </virtualhost></pre>	ne directive sets the request sch ses to identify itself. This is u JRLs. In the context of virtual h at hostname must appear in the re irtual host. For the default virtu decisive as it is used as a last must set it for any further virtu v.example.com
ServerAdmin we DocumentRoot /	omaster@localhost /ar/www/html

- w serwerze HTTP zmień lokalizację głównej witryny Web na /www

<mark>sudo na</mark> :	no /etc/apache2/ap	ache2.conf
GNU	nano 2.9.3	<pre>/etc/apache2/apache2.conf</pre>
<td>AllowOverride None Require all denied ectory></td> <td></td>	AllowOverride None Require all denied ectory>	
<direc< td=""><td>ctory /usr/share> AllowOverride None Require all granted ectory></td><td></td></direc<>	ctory /usr/share> AllowOverride None Require all granted ectory>	
<direc< td=""><td>ctory /www/<mark>></mark> Options Indexes Fol AllowOverride None Require all granted ectory></td><td>lowSymLinks</td></direc<>	ctory /www/ <mark>></mark> Options Indexes Fol AllowOverride None Require all granted ectory>	lowSymLinks
# <dire # # #</dire 	ectory /srv/> Options Indexes Fol AllowOverride None Require all granted	lowSymLinks

oraz

cd /etc/apache2/sites-enabled

sudo nano 000-default.conf

GNU	nano	2.9.3	000-default.conf
<virtu< th=""><th>IalHos # T # t # r # s # m # v # w</th><th>t *:800 he Serv edirect pecific atch th alue is powever</th><th>80> verName directive sets the request scher ver uses to identify itself. This is use tion URLs. In the context of virtual hos es what hostname must appear in the requ his virtual host. For the default virtua s not decisive as it is used as a last r , you must set it for any further virtua</th></virtu<>	IalHos # T # t # r # s # m # v # w	t *:800 he Serv edirect pecific atch th alue is powever	80> verName directive sets the request scher ver uses to identify itself. This is use tion URLs. In the context of virtual hos es what hostname must appear in the requ his virtual host. For the default virtua s not decisive as it is used as a last r , you must set it for any further virtua
	#Se Ser Doc # A # e	verAdm umentRo vailab	me www.example.com in webmaster@localhost oot /www le loglevels: trace8,, trace1, debug crit, alert, emerg.

- sprawdź ze stacji roboczej, czy wyświetla się udostępniona witryna http

http://88.88.88.1:8080